

# Gérer un switch Extreme sous EXOS



Cette petite fiche concerne la gestion d'un switch EXTREME sous l'os EXOS

**(Concerne les 5320-XXp-8XE)**

## Commandes de base

### Changer le mot de passe du compte "admin"

```
configure account admin password
```

### Changer les informations de contacts du switch

```
configure snmp add community readonly public  
configure snmp sysLocation "Evron, Mayenne,FR"  
configure snmp sysContact "SPSN SDIS53"  
configure snmp sysname SW-EVRON
```

Autoriser à écrire plus de 64 caractères en SNMP

```
configure snmp ifmib ifalias size extended
```

### Activer le serveur web

- Ajouter un certificat SSL et activer le serveur web en HTTPS

```
configure ssl certificate privkeylen 2048 country FR organization SDIS53
```

```
common-name sdis53.tosb  
disable web http  
enable web https
```

## VLAN's

### Syntaxe de base :

```
configure vlan [<VLAN_NAME> | <802.1Q_TAG>] [add | delete] ports <PORT_LIST>  
{[untagged | tagged]}
```

### Lister la configuration des vlans

### Supprimer un vlan d'un port :

```
configure vlan [<VLAN_NAME> ou <VLAN_ID>] delete ports <PORT>
```

### Ajouter un vlan sur un port :

```
configure vlan [<VLAN_NAME> ou <VLAN_ID>] add ports <PORT>
```

### Tagger ou untagged un port :

```
configure vlan [<VLAN_NAME> ou <VLAN_ID>] add ports <PORT> {[untagged |  
tagged]}
```

### Ajouter une IP sur le switch :

```
configure [<VLAN_NAME> ou <VLAN_ID>] ipaddress XX.XX.XX.XX/24
```

### Supprimer une IP sur le switch :

```
unconfigure vlan [<VLAN_NAME> ou <VLAN_ID>] ipaddress
```

## Les routes

## Ajouter une route sur le switch sur le "vr-default"

```
configure iproute add default XX.XX.XX.254 vr vr-default
```

## Supprimer une route sur le switch

```
configure iproute delete default 172.18.146.254
```

From:

<https://wiki.stoneset.fr/> - stoneset - documentations

Permanent link:

<https://wiki.stoneset.fr/doku.php?id=wiki:network:extreme:basic&rev=1681379384>

Last update: **2023/04/13 09:49**

